

# Datenbank-Logbuch

Das Datenbanklogbuch ermöglicht es z. B. Datenänderungen, Löschaktionen u. a. einzusehen. Standardmäßig ist es in Kontor ausgeschaltet, da es je nach Einstellung sehr groß werden kann, was die Gesamtperformance negativ beeinflussen würde. Wie Sie schnell bemerken werden, erfordert diese Funktion einiges Wissen über Datenbanktechnik und den Aufbau der Datenbank, sollten Sie an dieser Stelle oder später nicht ganz sicher sein, sollten Sie diese Einstellungen nicht selbst vornehmen.

Einige Funktionen:

Geänderte Felder

Mit dieser Einstellung werden geänderte Felder im Logbuch protokolliert und der alte und neue Wert vermerkt.

Bei Neuanlage eines Datensatz

Alle Felder:

Diese Einstellung speichert alle neu erstellten Felder im Logbuch.

Nur Primärindex:

Hier wird nur der Primärindex der Tabelle bei Neuanlage protokolliert, also z. B. die Artikelnummer für die Tabelle „ARTIK“.

Beim Löschen eines Datensatz

Alle Felder

Alle Felder des gelöschten Datensatzes werden protokolliert.

Nur Primärindex

Nur der Primärindex des gelöschten Datensatzes wird protokolliert.

Logbuch leeren

Über diese Schaltfläche können Sie das Logbuch für die ausgewählte Tabelle leeren.

## Anleitung: Logbuch-Konfiguration

1. Öffnen Sie im Administrationsmenü „Datenbank-Logbuch“.
2. Um die Einstellungen des Datenbanklogbuchs zu ändern, klicken Sie zunächst auf „Logbuch Einstellungen“. Sie erhalten nun eine Auswahlliste von Datenbank-Tabellen, aus denen Sie die gewünschte Tabelle wählen können.

3. Nach Auswahl der Tabelle erscheint der Konfigurationsdialog für die Tabelle. Nehmen Sie ihre Einstellungen vor und bestätigen Sie mit „OK“.
  4. Es erscheint eine Sicherheitsmeldung. Zum Fortfahren bestätigen Sie mit „Ja“.
- 

Version #3

Erstellt: vor 6 Jahren von [Tina](#)

Zuletzt aktualisiert: vor 5 Jahren von [Tina](#)